Versenden von eMails

Zum Versenden von eMails nutzen Sie bitte den Server merkur.tbz-bremen.de und nehmen die Einstellungen wie im untenstehenden Beispiel (Einrichtung eines SMTP-Servers unter Thunderbird 2.0.0.16[1]) vor. Achtung: Um die Nutzung unseres Servers durch Spammer zu verhindern, ist eine Übermittlung von Nutzernamen und Passwort zwingend erforderlich. Wir raten zudem dazu, die Verbindung mithilfe von TLS zu verschlüsseln.

[1]Kostenlos zu beziehen unter: http://www.mozilla.com/en-US/products/thunderbird/ .

Empfangen von eMails

IMAP

Wir unterstützen das Abrufen von Emails mithilfe der Protokolle IMAP und POP3.
Die Konfiguration Ihres eMail-Clients[2] ist im Folgenden wieder anhand des Programms Thunderbird dargestellt. Eine Verschlüsselung der Verbindung mithilfe von SSL ist zwar nicht erforderlich, jedoch empfohlen. Wenn Sie mit IMAP Arbeiten wollen, empfehlen wir zudem die Option „Nachrichten im Posteingang beim Offline-Arbeiten verfügbar machen“ zu aktivieren. Diese befindet sich im Abschnitt „Offline & Speicherplatz“ des Konfigurationsdialogs.



[2] eMail-Programm

POP3

Zusätzlich zum Abrufen der eMails mithilfe des Protokolls IMAP besteht weiterhin die Möglichkeit die eMails wie bisher mittels POP3 abzurufen. Der eMail-Client ist hierzu wie folgt zu konfigurieren. Eine Verschlüsselung der POP3-Verbindung ist nicht möglich!



Hinweise

eMail-Weiterleitung

Sollten Sie eine eMail-Weiterleitung wünschen, senden Sie bitte eine eMail mit der gewünschten Ziel-Adresse an ben@tbz-bremen.de.

Gruppen

Wenn Sie einen eMail-Verteiler für eine Lehrer-Gruppe benötigen, senden Sie bitte ebenfalls eine eMail mit allen notwendigen Informationen an ben@tbz-bremen.de.

Zertifikate

Bei der Verwendung von verschlüsselten Verbindungen ist die Annahme eines Zertifikates notwendig. Die Annahme des Zertifikates wird bei der erstmaligen Verbindungsaufnahme vorgeschlagen. Es wird empfohlen das Zertifikat permanent zu akzeptieren.

Outlook

Outlook ist wie im Folgenden dargestellt zu konfigurieren:








Internet-E-Mail-Einstellungen
Allgemein
Postausgangsserver
Verbindung
Erweitert
E-Mail-Konto
Geben Sie einen Namen für dieses Konto ein. Zum Beispiel: "Arbeit" oder "Microsoft Mail Server".
merkur.tbz-bremen.de
Benutzerinformation
Firma:
Antwortadresse:
OK
Abbrechen


Internet-E-Mail-Einstellungen
Allgemein
Postausgangsserver
Verbindung
Erweitert
Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung
Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden
Anmelden mit
Benutzername:
fue
Kennwort:
******
Kennwort speichern
Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)
OK
Abbrechen


Internet-E-Mail-Einstellungen
Allgemein
Postausgangsserver
Verbindung
Erweitert
Serveranschlussnummern
Posteingangsserver (IMAP):
993
Standard verwenden
Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)
Postausgangsserver (SMTP):
25
Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)
Servertimeout
Kurz
Lang
1 Minute
Ordner
Stammordnerpfad:
OK
Abbrechen


E-Mail-Konten
Internet-E-Mail-Einstellungen (IMAP)
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.
Benutzerinformationen
Ihr Name:
Fühler
E-Mail-Adresse:
fue@tbz-bremen.de
Serverinformationen
Posteingangsserver (IMAP):
merkur.tbz-bremen.de
Postausgangsserver (SMTP):
merkur.tbz-bremen.de
Anmeldeinformationen
Benutzername:
fue
Kennwort:
******
Kennwort speichern
Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)
Weitere Einstellungen...
< Zurück
Weiter >
Abbrechen


E-Mail-Konten
Kontoeinrichtung abgeschlossen!
Sie haben alle Informationen eingegeben, die zum erfolgreichen Einrichten eines Kontos notwendig sind.
Klicken Sie auf "Fertig stellen", um den Assistenten zu schließen.
< Zurück
Fertig stellen